TimeTracker FX

【SQL Server 2008 Express 手動インストール方法】

2014年12月

株式会社 デンソークリエイト

1. はじめに

1.1 本書の目的

本資料では、TimeTracker FX評価版、および、製品版に同梱されているSQL Server Expressを手動インストールする場合の手順を説明しています。

※TimeTracker FXのインストーラ[autorun.exe]からSQL Server Expressをインストールする場合には、本資料での手順は不要です。

1.2 用語の定義

■ SQL Server Express データベースサーバです。 本資料では、TimeTracker FX評価版、および、製品版に同梱されているSQL Server Expressを想定しています。


1.3 注意事項

- ※ このドキュメントに記載している情報(URL等のインターネットWebサイトに関する情報を含む)は、将来予告なしに変更することがあります。
- ※ Microsoft、Windowsまたは、その他マイクロソフト製品の名称及び製品名は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ※ その他、記載された社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

2. SQL Server Expressのインストール

2.1 SQL Server Expressのインストーラの起動


「SQLEXPR_x86_JPN.exe」を右クリックし、[管理者として実行]を選択します。



2.2 SQL Server の新規インストール


[SQL Server インストール センター]が表示されます。

[インストール]を選択して、[SQL Server の新規スタンドアロン インストールまたは既存のインストールへの機能の追加]をクリックします。




2.3 セットアップ サポート ルールの確認

[セットアップ サポート ルール]が実行されます。 [詳細の表示]を表示して、すべてのルールが[合格]になっていることを確認します。




2.4 エディションの指定

Expressのインストーラであるためエディションの指定やプロダクトキーの入力はできません。
[次へ]をクリックします。




2.5 ライセンス条項の確認

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項を読みます。 問題がなければ[使用許諾契約書に同意する]をチェックして、[次へ]をクリックします。




2.6 **セットアップ サポート ルールのインストール** [インストール]をクリックし、セットアップサポートファイルのインストールを開始します。




2.7 セットアップ サポート ルールの確認

さらに詳細な[セットアップ サポート ルール]が実行され、詳細レポートが表示されます。 問題がなければ、[次へ]をクリックします。




2.8 インストールする機能の選択

インストールする機能を選択し、[次へ]をクリックします。 ※[データベース エンジン サービス]は必須です。



2.9 インスタンス名の設定


インスタンス名を設定し、[次へ]をクリックします。



- ※[名前付きインスタンス]を指定した場合は、設定した値をメモなどに記録してください。 Server Managerでデータベース作成時に必要となります。
- ※[既定のインスタンス]を指定しても問題ありません。
- ※インスタンスの詳細については、[ヘルプ]をご覧ください。

2.10 ディスクの容量の確認

SQL Serverのインストールに必要な空き容量が、PCのディスクに足りているか確認し、問題がなければ、[次へ]をクリックします。




2.11 サーバの構成(サービスアカウントの設定)

SQL Server サービスのアカウントを設定し、[次へ]をクリックします。


※TimeTracker FXで推奨する設定はありません。

システム運用・管理ポリシーに従って設定してください。詳細は、[ヘルプ]をご覧ください。



2.12 認証モードの設定

[混合モード]を選択し、SQL Server の管理者アカウントの設定を行い、[次へ]をクリックします。



- ※TimeTracker FX は、[混合認証モード]で動作します。[Windows 認証モード]では動作しません。
- ※設定したパスワードは、TimeTracker FXのインストール(データベースの作成)などに使用します。
- ※パスワードは、複雑なものを設定し、取り扱い等の管理にご注意ください。


2.13 エラーと使用状況レポートの設定

必要に応じてチェックし、[次へ]をクリックします。 ※TimeTracker FX の動作には影響しません。




2.14 インストール ルールの結果確認

[インストール ルール]が実行されます。 [詳細の表示]を表示して、問題がなければ、[OK]をクリックして次へ進みます。




2.15 インストールする機能の確認

インストールする機能を確認して、問題がなければ[インストール]をクリックし、インストールを開始します。




2.16 インストールの進行状況

インストールを開始すると、進行状況が表示されます。完了するまで操作は不要です。 インストールの状態を確認し、[次へ]をクリックします。



2.17 **セットアップ完了**

[概要ログ]を確認して、エラーや問題がなければ、[閉じる]をクリックしてインストールを終了します。



2.18 PCの再起動

PCの再起動が要求された場合は、PCを再起動してください。

3. SQL Server の設定


3.1 SQL Server 構成マネージャの起動

Windows[スタート]メニューの[すべてのプログラム]ー[Microsoft SQL Server 2008]ー [構成ツール]ー[SQL Server 構成マネージャ]をクリックします。

3.2 ネットワーク構成の設定

3.2.1 ネットワークプロトコルの確認

[SQL Server ネットワークの構成]ー[(インスタンス名)のプロトコル]をクリックします。



3.2.2 TCP/IPの有効化

TCP/IPが無効になっている場合は、TCP/IPを右クリックして[有効化]をクリックします。 ※TCP/IPが有効になっている場合は、本手順は不要です。次の手順に進みます。




3.3 SQL Server Browserの設定

※既定のインスタンス(手順2.9)を設定している場合は、本手順は不要です。次の手順に進みます。


3.3.1 SQL Server Browserのプロパティを開く

[SQL Server のサービス]ー[SQL Server Browser]をダブルクリックします。




3.3.2 SQL Server Browserの開始モードの変更

[サービス]タブをクリックして、[開始モード]を[自動]に変更します。 [OK]をクリックして、[SQL Server Browserのプロパティ]を閉じます。




3.3.3 SQL Server Browserの起動

[SQL Server のサービス] - [SQL Server Browser]を右クリックします。 [開始]を選択すると、SQL Server Browserが起動します。



3.4 SQL Server の再起動

[SQL Server のサービス]ー[SQL Server (インスタンス名)]を右クリックします。 [再起動]を選択すると、SQL Serverが再起動し、設定内容が反映されます。



以上でSQL Serverのインストールは終了です。

TimeTracker FX セットアップガイドをご参照いただき、TimeTracker FXのインストールおよびデータベースの作成を行ってください。

以上■